

# ちゅうぎん Biz-Direct

ご 利 用 ガ イ ド

【全銀フォーマット】

令和6年6月7日  
株式会社中国銀行

# はじめに

この利用ガイドは全銀フォーマットの仕様について、ご説明しております。

## 目次

目次.....	2
1. 総合振込データ・フォーマット.....	3
2. 給与／賞与振込データ・フォーマット.....	4
3. 口座振替(依頼)データ・フォーマット.....	5
4. 口座振替(結果)データ・フォーマット.....	6
5. 利用可能文字.....	7
6. ファイル伝送時にエラーが出た場合の要チェック項目.....	7

## 1. 総合振込データ・フォーマット

### (1) ヘッダーレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
1	データ区分	1	1	数字	「1」：ヘッダーレコード
2	種別コード	2	2	数字	「21」：総合振込
3	コード区分	4	1	数字	「0」：JIS、「1」：EBCDIC ※Biz-DirectはJISのみ対応
4	委託者コード	5	10	数字	銀行が採番した識別コード（右詰め。空きは「0」とする）
5	委託者名	15	40	英数カナ	委託者の名称（左詰め。空きはスペースとする）
6	振込指定日	55	4	数字	振込指定日（銀行営業日）を月日（MMDD）で入力 例）4月1日 ⇒ 0401
7	銀行コード	59	4	数字	「0168」：中国銀行
8	銀行名	63	15	英数カナ	「チウコク」：中国銀行（左詰め。空きはスペースとする）
9	支店コード	78	3	数字	統一支店番号
10	支店名	81	15	英数カナ	統一支店名（左詰め。空きはスペースとする）
11	預金種類	96	1	数字	「1」：普通預金、「2」：当座預金
12	口座番号	97	7	数字	委託者の口座番号（右詰め。空きは「0」とする）
13	ダミー	104	17	英数カナ	「スペース」

### (2) データレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
14	データ区分	1	1	数字	「2」：データレコード
15	銀行コード	2	4	数字	統一金融機関番号
16	銀行名	6	15	英数カナ	統一銀行名（左詰め。空きはスペースとする）
17	支店コード	21	3	数字	統一支店番号
18	支店名	24	15	英数カナ	統一支店名（左詰め。空きはスペースとする）
19	交換所番号	39	4	数字	「スペース」
20	預金種類	43	1	数字	「1」：普通預金、「2」：当座預金、 「4」：貯蓄預金、「9」：その他
21	口座番号	44	7	数字	預金者の口座番号（右詰め。空きは「0」とする）
22	預金者名	51	30	英数カナ	預金者の名称（左詰め。空きはスペースとする）
23	振込金額	81	10	数字	振込金額（右詰め。空きは「0」とする）
24	新規コード	91	1	数字	「0」：その他
25	顧客コード	92	20	数字	委託者の任意使用欄（スペース可） ※項番27「識別表示」が「Y」の場合、EDI情報
26	振込区分	112	1	数字	「7」：電文
27	識別表示	113	1	英数カナ	「Y」または「スペース」 ※「Y」の場合、項番25「顧客コード」をEDI情報として利用
28	ダミー	114	7	英数カナ	「スペース」

### (3) トレーラレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
29	データ区分	1	1	数字	「8」：トレーラレコード
30	合計件数	2	6	数字	データレコードの合計件数（右詰め。空きは「0」とする）
31	合計金額	8	12	数字	データレコードの合計金額（右詰め。空きは「0」とする）
32	ダミー	20	101	英数カナ	「スペース」

### (4) エンドレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
33	データ区分	1	1	数字	「9」：エンドレコード
34	ダミー	2	119	英数カナ	「スペース」

## 2. 給与／賞与振込データ・フォーマット

### (1) ヘッダーレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
1	データ区分	1	1	数字	「1」：ヘッダーレコード
2	種別コード	2	2	数字	「11」：給与振込、「12」：賞与振込
3	コード区分	4	1	数字	「0」：JIS、「1」：EBCDIC ※Biz-DirectはJISのみ対応
4	委託者コード	5	10	数字	銀行が採番した識別コード（右詰め。空きは「0」とする）
5	委託者名	15	40	英数カ	委託者の名称（左詰め。空きはスペースとする）
6	振込指定日	55	4	数字	振込指定日(銀行営業日)を月日(MMDD)で入力 例)4月1日 ⇒ 0401
7	銀行コード	59	4	数字	「0168」：中国銀行
8	銀行名	63	15	英数カ	「チウゴク」：中国銀行（左詰め。空きはスペースとする）
9	支店コード	78	3	数字	統一支店番号
10	支店名	81	15	英数カ	統一支店名（左詰め。空きはスペースとする）
11	預金種類	96	1	数字	「1」：普通預金、「2」：当座預金
12	口座番号	97	7	数字	委託者の口座番号（右詰め。空きは「0」とする）
13	ダミー	104	17	英数カ	「スペース」

### (2) データレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
14	データ区分	1	1	数字	「2」：データレコード
15	銀行コード	2	4	数字	統一金融機関番号
16	銀行名	6	15	英数カ	統一銀行名（左詰め。空きはスペースとする）
17	支店コード	21	3	数字	統一支店番号
18	支店名	24	15	英数カ	統一支店名（左詰め。空きはスペースとする）
19	交換所番号	39	4	数字	「スペース」
20	預金種類	43	1	数字	「1」：普通預金、「2」：当座預金、「9」：その他
21	口座番号	44	7	数字	預金者の口座番号（右詰め。空きは「0」とする）
22	預金者名	51	30	英数カ	預金者の名称（左詰め。空きはスペースとする）
23	振込金額	81	10	数字	振込金額（右詰め。空きは「0」とする）
24	新規コード	91	1	数字	「0」：その他
25	従業員コード	92	20	数字	委託者の任意使用欄（スペース可）
26	ダミー	112	9	英数カ	「スペース」

### (3) トレーラレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
27	データ区分	1	1	数字	「8」：トレーラレコード
28	合計件数	2	6	数字	データレコードの合計件数（右詰め。空きは「0」とする）
29	合計金額	8	12	数字	データレコードの合計金額（右詰め。空きは「0」とする）
30	ダミー	20	101	英数カ	「スペース」

### (4) エンドレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
31	データ区分	1	1	数字	「9」：エンドレコード
32	ダミー	2	119	英数カ	「スペース」

### 3. 口座振替(依頼)データ・フォーマット

#### (1) ヘッダーレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
1	データ区分	1	1	数字	「1」：ヘッダーレコード
2	種別コード	2	2	数字	「91」：口座振替
3	コード区分	4	1	数字	「0」：JIS、「1」：EBCDIC ※Biz-DirectはJISのみ対応
4	委託者コード	5	10	数字	銀行が採番した識別コード（右詰め。空きは「0」とする）
5	委託者名	15	40	英数カナ	委託者の名称（左詰め。空きはスペースとする）
6	引落指定日	55	4	数字	引落指定日(銀行営業日)を月日(MMDD)で入力 例)4月1日 ⇒ 0401
7	銀行コード	59	4	数字	「0168」：中国銀行
8	銀行名	63	15	英数カナ	「チユウコク」：中国銀行（左詰め。空きはスペースとする）
9	支店コード	78	3	数字	統一支店番号
10	支店名	81	15	英数カナ	統一支店名（左詰め。空きはスペースとする）
11	預金種類	96	1	数字	「1」：普通預金、「2」：当座預金
12	口座番号	97	7	数字	委託者の口座番号（右詰め。空きは「0」とする）
13	ダミー	104	17	英数カナ	「スペース」

#### (2) データレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
14	データ区分	1	1	数字	「2」：データレコード
15	銀行コード	2	4	数字	統一金融機関番号
16	銀行名	6	15	英数カナ	統一銀行名（左詰め。空きはスペースとする）
17	支店コード	21	3	数字	統一支店番号
18	支店名	24	15	英数カナ	統一支店名（左詰め。空きはスペースとする）
19	交換所番号	39	4	数字	「スペース」
20	預金種類	43	1	数字	「1」：普通預金、「2」：当座預金、 「3」：納税準備預金、「9」：その他
21	口座番号	44	7	数字	預金者の口座番号（右詰め。空きは「0」とする）
22	預金者名	51	30	英数カナ	預金者の名称（左詰め。空きはスペースとする）
23	引落金額	81	10	数字	引落金額（右詰め。空きは「0」とする）
24	新規コード	91	1	数字	「0」：その他
25	顧客コード	92	20	数字	委託者の任意使用欄（スペース可）
26	振替コード	112	1	数字	「0」
27	ダミー	113	8	英数カナ	「スペース」

#### (3) トレーラレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
28	データ区分	1	1	数字	「8」：トレーラレコード
29	合計件数	2	6	数字	データレコードの合計件数（右詰め。空きは「0」とする）
30	合計金額	8	12	数字	データレコードの合計金額（右詰め。空きは「0」とする）
31	振替済件数	20	6	数字	すべて「0」とする
32	振替済金額	26	12	数字	すべて「0」とする
33	振替不能件数	38	6	数字	すべて「0」とする
34	振替不能金額	44	12	数字	すべて「0」とする
35	振替不足件数	56	6	数字	すべて「0」とする
36	振替不足金額	62	12	数字	すべて「0」とする
37	ダミー	74	47	英数カナ	「スペース」

#### (4) エンドレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
38	データ区分	1	1	数字	「9」：エンドレコード
39	ダミー	2	119	英数カナ	「スペース」

## 4. 口座振替(結果)データ・フォーマット

### (1) ヘッダーレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
1	データ区分	1	1	数字	「1」: ヘッダーレコード
2	種別コード	2	2	数字	「91」: 口座振替
3	コード区分	4	1	数字	「0」: JIS、「1」: EBCDIC ※Biz-DirectはJISのみ対応
4	委託者コード	5	10	数字	銀行が採番した識別コード (右詰め。空きは「0」とする)
5	委託者名	15	40	英数カ	委託者の名称 (左詰め。空きはスペースとする)
6	引落指定日	55	4	数字	引落指定日(銀行営業日)を月日(MMDD)で入力 例)4月1日 ⇒ 0401
7	銀行コード	59	4	数字	「0168」: 中国銀行
8	銀行名	63	15	英数カ	「チウウク」: 中国銀行 (左詰め。空きはスペースとする)
9	支店コード	78	3	数字	統一支店番号
10	支店名	81	15	英数カ	統一支店名 (左詰め。空きはスペースとする)
11	預金種類	96	1	数字	「1」: 普通預金、「2」: 当座預金
12	口座番号	97	7	数字	委託者の口座番号 (右詰め。空きは「0」とする)
13	ダミー	104	17	英数カ	「スペース」

### (2) データレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
14	データ区分	1	1	数字	「2」: データレコード
15	銀行コード	2	4	数字	「0168」: 中国銀行
16	銀行名	6	15	英数カ	「チウウク」: 中国銀行 (左詰め。空きはスペースとする)
17	支店コード	21	3	数字	統一支店番号
18	支店名	24	15	英数カ	統一支店名 (左詰め。空きはスペースとする)
19	交換所番号	39	4	数字	「スペース」
20	預金種類	43	1	数字	「1」: 普通預金、「2」: 当座預金、 「3」: 納税準備預金、「9」: その他
21	口座番号	44	7	数字	預金者の口座番号 (右詰め。空きは「0」とする)
22	預金者名	51	30	英数カ	預金者の名称 (左詰め。空きはスペースとする)
23	引落金額	81	10	数字	引落金額 (右詰め。空きは「0」とする)
24	新規コード	91	1	数字	「0」: その他
25	顧客コード	92	20	数字	委託者の任意使用欄 (スペース可)
26	振替結果コード	112	1	数字	※振替完了 「0」: 振替済 ※振替不能 「1」: 資金不足 「2」: 取引なし 「3」: 預金者の都合により振替中止 「4」: 預金口座振替依頼書なし 「8」: 委託者の都合により振替中止 「9」: その他
27	ダミー	113	8	英数カ	「スペース」

### (3) トレーラレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
28	データ区分	1	1	数字	「8」: トレーラレコード
29	合計件数	2	6	数字	データレコードの合計件数 (右詰め。空きは「0」とする)
30	合計金額	8	12	数字	データレコードの合計金額 (右詰め。空きは「0」とする)
31	振替済件数	20	6	数字	振替済件数 (右詰め。空きは「0」とする)
32	振替済金額	26	12	数字	振替済金額 (右詰め。空きは「0」とする)
33	振替不能件数	38	6	数字	振替不能件数 (右詰め。空きは「0」とする)
34	振替不能金額	44	12	数字	振替不能金額 (右詰め。空きは「0」とする)
35	振替不足件数	56	6	数字	振替不能先における資金不足(項番26「振替結果コード」が1) の合計件数 (右詰め。空きは「0」とする)
36	振替不足金額	62	12	数字	振替不能先における資金不足(項番26「振替結果コード」が1) の合計件数 (右詰め。空きは「0」とする)
37	ダミー	74	47	英数カ	「スペース」

### (4) エンドレコード

項番	項目名	開始位置	桁数	型	内 容
38	データ区分	1	1	数字	「9」: エンドレコード
39	ダミー	2	119	英数カ	「スペース」

## 5. 利用可能文字

項番	項目名	内 容
1	文字	大文字の半角英字・カタカナのみ利用可能 ※小文字(「a」や「ッ」)は大文字に変換して入力ください。
2	数字	半角の数字のみ利用可能
3	記号・スペース	「(」、「)」、「.」、「_」(半角スペース)、「-」、「*」、「°」のみ利用可能 ※全て半角の記号・スペースで入力ください。

## 6. ファイル伝送時にエラーが出た場合の要チェック項目

### (1) ヘッダーレコード

項番	項目名	内 容
1	委託者コード	委託者コードが正しく設定されているか エラー例) 空欄 別契約・種別の委託者コード
2	指定日	指定日に伝送可能な日付が設定されているか エラー例) 過去日付 20営業日以上先の日付 土日祝の日付
3	銀行コード	正しい銀行コードが設定されているか
4	支店コード	正しい支店コードが設定されているか

### (2) データレコード

項番	項目名	内 容
5	銀行コード	正しい銀行コードが設定されているか
6	支店コード	正しい支店コードが設定されているか
7	新規コード	0、1、2のいずれかが設定されているか エラー例) 空欄 半角の0、1、2以外の数字や文字
8	預金者名	預金者名が半角英字・カタカナで設定されているか エラー例) 空欄 全角文字や許可されていない記号

※上記以外の項目や設定がエラーの原因となる場合もございます。

お問い合わせ  
ご照会は

ちゅうぎんEBサポートセンター

0120-220-168

または

086-801-6811 (通話料有料)

受付時間／平日 9:00～17:00 (銀行窓口休業日は除きます)